

Add-PrinterDriver

Installe un pilote d'imprimante sur l'ordinateur spécifié.

Syntaxe

```
Add-PrinterDriver
[-Name] <String>
[[-InfPath] <String>]
[-PrinterEnvironment <String>]
[-ComputerName <String>]
[-CimSession <CimSession[]>]
[-ThrottleLimit <Int32>]
[-AsJob]
[-WhatIf]
[-Confirm]
[<CommonParameters>]
```

Description

La cmdlet `Add-PrinterDriver` installe un pilote d'imprimante sur l'ordinateur spécifié.

Vous ne pouvez pas utiliser de caractères génériques avec `Add-PrinterDriver`. Vous pouvez utiliser **Add-PrinterDriver** dans une session à distance Windows PowerShell.

Vous avez besoin des informations d'identification d'administrateur pour exécuter **Add-PrinterDriver**.

Exemples

Exemple 1: Ajouter un pilote d'imprimante

```
Add-PrinterDriver -Name "Driver Name"
```

Cette commande installe le pilote d'imprimante spécifié par le paramètre `Name` sur l'ordinateur local.

Exemple 2: Ajouter un pilote d'imprimante sur un ordinateur distant

```
Add-PrinterDriver -Name "Driver Name" -ComputerName "printServer"
```

Cette commande installe le pilote d'imprimante spécifié par le paramètre `Name` sur l'ordinateur distant spécifié par le paramètre `ComputerName`.

Paramètres

`-AsJob`

Exécute l'applet de commande en tant que tâche d'arrière-plan. Utilisez ce paramètre pour exécuter des commandes qui prennent beaucoup de temps.

`-CimSession`

Exécute l'applet de commande dans une session distante ou sur un ordinateur distant. Entrez un nom d'ordinateur ou un objet de session, tel que la sortie d'un applet `New-CimSession` ou `Get-CimSession`. La valeur par défaut est la session en cours sur l'ordinateur local.

`-ComputerName`

Spécifie le nom de l'ordinateur auquel ajouter l'imprimante.

`-Confirm`

Vous invite à confirmer avant d'exécuter l'applet de commande.

`-InfPath`

Spécifie le chemin du fichier INF du pilote d'imprimante dans le magasin de pilotes. Les fichiers INF contiennent des informations sur l'imprimante et le pilote d'imprimante.

`-Name`

Spécifie le nom du pilote d'imprimante.

-PrinterEnvironment

Spécifie l'environnement du pilote d'imprimante.

-ThrottleLimit

Spécifie le nombre maximal d'opérations simultanées qui peuvent être établies pour exécuter l'applet de commande. Si ce paramètre est omis ou si une valeur de `0` est entré, Windows PowerShell® calcule une limite d'accélération optimale pour l'applet de commande en fonction du nombre d'applets de commande CIM en cours d'exécution sur l'ordinateur. La limite d'accélération s'applique uniquement à l'applet de commande actuelle, et non à la session ou à l'ordinateur.

-WhatIf

Montre ce qui se passerait si l'applet de commande s'exécute. L'applet de commande n'est pas exécutée.

Révision #3

Créé 24 décembre 2024 12:58:56 par Angelo

Mis à jour 29 mars 2025 18:55:01 par Angelo