

# Remove-Printer

Supprime une imprimante de l'ordinateur spécifié.

## Syntaxe

Remove-Printer

```
[-Name] <String[]>  
[-ComputerName <String>]  
[-CimSession <CimSession[]>]  
[-ThrottleLimit <Int32>]  
[-AsJob]  
[-PassThru]  
[-WhatIf]  
[-Confirm]  
[<CommonParameters>]
```

Remove-Printer

```
-InputObject <CimInstance[]>  
[-CimSession <CimSession[]>]  
[-ThrottleLimit <Int32>]  
[-AsJob]  
[-PassThru]  
[-WhatIf]  
[-Confirm]  
[<CommonParameters>]
```

## Description

La cmdlet `Remove-Printer` supprime une imprimante de l'ordinateur spécifié. Vous pouvez spécifier l'imprimante à supprimer en utilisant soit un objet d'imprimante récupéré par `Get-Printer`, soit en spécifiant un nom d'imprimante.

Vous pouvez utiliser des caractères génériques avec `Remove-Printer`. Vous pouvez utiliser `Remove-Printer` dans une session à distance Windows PowerShell.

Vous n'avez pas besoin d'informations d'identification d'administrateur pour exécuter `Remove-Printer`.

# Exemples

## Exemple 1: Supprimer une imprimante spécifique

```
Remove-Printer -Name "Microsoft XPS Document Writer"
```

Cette commande supprime l'imprimante nommée `Microsoft XPS Document Writer` de l'ordinateur local.

## Exemple 2: Supprimer une imprimante spécifique à l'aide d'un objet d'imprimante

```
$Printer = Get-Printer -Name "Microsoft XPS Document Writer"
Remove-Printer -InputObject $Printer
```

La première commande obtient l'imprimante nommée `Microsoft XPS Document Writer` à l'aide de l'applet de commande `Get-Printer`. La commande stocke le résultat dans la variable `$Printer`.

La deuxième commande supprime l'imprimante dans `$Printer`.

# Paramètres

### `-AsJob`

Exécute l'applet de commande en tant que tâche d'arrière-plan. Utilisez ce paramètre pour exécuter des commandes qui prennent beaucoup de temps.

### `-CimSession`

Exécute l'applet de commande dans une session distante ou sur un ordinateur distant. Entrez un nom d'ordinateur ou un objet de session, tel que la sortie d'un applet `New-CimSession` ou `Get-CimSession`. La valeur par défaut est la session en cours sur l'ordinateur local.

### **-ComputerName**

Spécifie le nom de l'ordinateur à partir duquel retirer l'imprimante.

### **-Confirm**

Vous invite à confirmer avant d'exécuter l'applet de commande.

### **-InputObject**

Spécifie l'objet d'entrée utilisé dans une commande de pipeline.

### **-Name**

Spécifie le nom de l'imprimante à supprimer.

### **-PassThru**

Renvoie un objet représentant l'élément avec lequel vous travaillez. Par défaut, cette applet de commande ne génère aucune sortie.

### **-ThrottleLimit**

Spécifie le nombre maximal d'opérations simultanées qui peuvent être établies pour exécuter l'applet de commande. Si ce paramètre est omis ou si une valeur de **0** est entrée, Windows PowerShell® calcule une limite d'accélération optimale pour l'applet de commande en fonction du nombre d'applets de commande CIM en cours d'exécution sur l'ordinateur. La limite d'accélération s'applique uniquement à l'applet de commande actuelle, et non à la session ou à l'ordinateur.

### **-WhatIf**

Montre ce qui se passerait si l'applet de commande s'exécute. L'applet de commande n'est pas exécutée.