

Remove-Printer

Supprime une imprimante de l'ordinateur spécifié.

Syntaxe

```
Remove-Printer
    [-Name] <String[]>
    [-ComputerName <String>]
    [-CimSession <CimSession[]>]
    [-ThrottleLimit <Int32>]
    [-AsJob]
    [-PassThru]
    [-WhatIf]
    [-Confirm]
    [<CommonParameters>]
```

```
Remove-Printer
    -InputObject <CimInstance[]>
    [-CimSession <CimSession[]>]
    [-ThrottleLimit <Int32>]
    [-AsJob]
    [-PassThru]
    [-WhatIf]
    [-Confirm]
    [<CommonParameters>]
```

Description

La cmdlet `Remove-Printer` supprime une imprimante de l'ordinateur spécifié. Vous pouvez spécifier l'imprimante à supprimer en utilisant soit un objet d'imprimante récupéré par `Get-Printer`, soit en spécifiant un nom d'imprimante.

Vous pouvez utiliser des caractères génériques avec `Remove-Printer`. Vous pouvez utiliser `Remove-Printer` dans une session à distance Windows PowerShell.

Vous n'avez pas besoin d'informations d'identification d'administrateur pour exécuter `Remove-Printer`.

Exemples

Exemple 1: Supprimer une imprimante spécifique

```
Remove-Printer -Name "Microsoft XPS Document Writer"
```

Cette commande supprime l'imprimante nommée `Microsoft XPS Document Writer` de l'ordinateur local.

Exemple 2: Supprimer une imprimante spécifique à l'aide d'un objet d'imprimante

```
$Printer = Get-Printer -Name "Microsoft XPS Document Writer"
Remove-Printer -InputObject $Printer
```

La première commande obtient l'imprimante nommée `Microsoft XPS Document Writer` à l'aide de l'applet de commande `Get-Printer`. La commande stocke le résultat dans la variable `$Printer`.

La deuxième commande supprime l'imprimante dans `$Printer`.

Paramètres

-AsJob

Exécute l'applet de commande en tant que tâche d'arrière-plan. Utilisez ce paramètre pour exécuter des commandes qui prennent beaucoup de temps.

-CimSession

Exécute l'applet de commande dans une session distante ou sur un ordinateur distant. Entrez un nom d'ordinateur ou un objet de session, tel que la sortie d'un applet `New-CimSession` ou `Get-CimSession`. La valeur par défaut est la session en cours sur l'ordinateur local.

-ComputerName

Spécifie le nom de l'ordinateur à partir duquel retirer l'imprimante.

-Confirm

Vous invite à confirmer avant d'exécuter l'applet de commande.

-InputObject

Spécifie l'objet d'entrée utilisé dans une commande de pipeline.

-Name

Spécifie le nom de l'imprimante à supprimer.

-PassThru

Renvoie un objet représentant l'élément avec lequel vous travaillez. Par défaut, cette applet de commande ne génère aucune sortie.

-ThrottleLimit

Spécifie le nombre maximal d'opérations simultanées qui peuvent être établies pour exécuter l'applet de commande. Si ce paramètre est omis ou si une valeur de `0` est entré, Windows PowerShell® calcule une limite d'accélération optimale pour l'applet de commande en fonction du nombre d'applets de commande CIM en cours d'exécution sur l'ordinateur. La limite d'accélération s'applique uniquement à l'applet de commande actuelle, et non à la session ou à l'ordinateur.

-WhatIf

Montre ce qui se passerait si l'applet de commande s'exécute. L'applet de commande n'est pas exécutée.

Révision #2

Créé 26 décembre 2024 16:28:20 par Angelo

Mis à jour 29 mars 2025 18:55:02 par Angelo